

Presentación

Esta nueva edición de la Hoja Informativa de @rchivA está dedicada a explicar el funcionamiento de una nueva funcionalidad del Sistema incorporada en la versión 2.28: la posibilidad de resignaturar y trabajar con bloques de unidades de instalación, en el módulo de *Gestión de Espacios*.

Hasta ahora, en este módulo *Gestión de Espacios*, podíamos controlar el espacio ocupado y disponible, ver el contenido de las unidades de instalación y mover una unidad de instalación asignándole un nuevo topográfico. El nuevo desarrollo permite la selección de una o más unidades de instalación, y además de poder modificar el topográfico, nos ofrece la oportunidad de cambiar la signatura.

Desarrollo

A continuación pasamos a detallar el funcionamiento de este nuevo desarrollo.

• Selección y Deselección en Bloque

Para realizar una selección en bloque se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

- No se pueden seleccionar unidades de instalación de diferente tipo ni de diferentes depósitos
- No se pueden seleccionar más de 1000 unidades de instalación.
- Solo se seleccionan las unidades de instalación ocupadas o parcialmente ocupadas.
- Las unidades de instalación parcialmente ocupadas no verán afectadas su condición, como tales, al aplicarles esta nueva funcionalidad.


Selección de un conjunto de unidades de instalación:

Acceder al módulo de Gestión de Espacios y **marcar una unidad** de instalación. Cuando pulsamos Seleccionar aparece una pantalla emergente con la pregunta:

¿Desea comenzar una selección múltiple?


Si pulsamos Aceptar, se inicia la selección de un conjunto; si pulsamos Cancelar o cerramos la ventana, seleccionamos una única unidad de instalación.

Si hemos pulsado Aceptar, debemos marcar en la estructura del depósito **la última unidad del rango que queremos seleccionar**, y después pulsar el botón Seleccionar.



También existe la posibilidad de seleccionar varias unidades de instalación a través de la selección una agrupación de unidades por elementos de la estructura de instalación: Depósito, estantería, balda, etc.

Por ejemplo, al marcar una estantería y pulsar Seleccionar quedan seleccionados todas las unidades de instalación dependientes.



Deseleccionar:

Para que se active el botón Deseleccionar debemos haber marcado una unidad de instalación, o agrupación de unidades (estantería, balda, etc.), que hayan sido previamente seleccionadas, de este modo se deseleccionará la unidad de instalación marcada, o, en su caso, las dependientes de la agrupación seleccionada.

• Resignatar

Partimos de que signatar es la acción de instalar la documentación en el depósito, lo que supone asignar una signatura a la unidad de instalación en la que se encuentran los documentos, y una localización topográfica en él mismo.

A través del nuevo botón Resignatar, que se activa cuando tenemos una o más unidades de instalación seleccionadas, podemos realizar tres acciones diferentes:


- Cambio de signatura y topográfico
- Cambio de topográfico
- Cambio de signatura

Veamos detalladamente en que consisten.

Cambio de signatura y topográfico:


Esta opción implica cambiar simultáneamente la signatura y el topográfico. Funciona del mismo modo que la opción Signatar, ya conocida, que se realiza en *Gestión de Ingresos*, aunque con algunas excepciones.

El número de unidades, el número de espacios a buscar y el tipo de unidad de instalación están predeterminados por la selección que hayamos realizado previamente, por lo que dichos campos no se pueden modificar.



El campo *Fondo*, del buscador de signaturas, nos permite seleccionar los rangos de signatura con etiqueta fondo que pudieran existir. En *Gestión de ingresos*, este campo muestra siempre una única opción, la que se extrae de la cabecera del ingreso, pero en éste caso aparecerán disponibles todos los fondos con la única finalidad de permitir la utilización de un determinado rango de signaturas.

Cambio de topográfico:



Esta opción permite mover las unidades de instalación de lugar, sin necesidad de modificar su signatura. Es la misma acción que realizábamos antes con el botón Reubicar, pero mejorando la funcionalidad al poder actuar sobre un conjunto de unidades de instalación, al mismo tiempo.

Las posibilidades de búsqueda y por tanto de movilidad de las unidades de instalación tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las signaturas con etiqueta de Depósito, únicamente se podrán mover dentro del mismo depósito.
- Las signaturas con etiqueta de tipo de unidad de instalación, no podrán moverse a unidades de instalación de diferente tipo.
- Las propiedades de la búsqueda que siempre aparecerán como campos no modificables son: Unidades Y Nº de espacios.

Cambio de signatura:

Esta funcionalidad nos permite modificar la signatura sin modificar la ubicación topográfica de las unidades de instalación.

Cuando accedemos a ésta opción, se nos muestra no editable la información sobre el número de unidades, depósito, tipo y fondo, ya que éstos campos sirven también para determinar el tipo de signaturas libres y etiquetas de *currens* que se mostrarán disponible.



Unidad de Coordinación del Sistema de Información @rchivA
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE. Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas. Servicio de Archivos

Unidades: 1 Depositos: Borbolla Nº de espacios: 9
Tipo de U.I.: Caja Fondo: CONSEJERÍA Buscar
Signatura current Signaturas libres D-C / 4
Aceptar Volver

Si seleccionamos Signaturas libres, debemos marcar la primera signatura que se utilizará, y se modificarán tantas unidades de instalación como hayamos seleccionado.

Unidad de Coordinación de @rchivA

Mayo de 2012

