
 Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE	INSTRUCCIÓN TÉCNICA “DELIMITADOR DE EXPLOTACIONES”	IT-3/13 Pág. 1 de 2.
Título:	Coeficiente de Admisibilidad de Pastos	
Destinatarios:	Todos los usuarios del Delimitador de Explotaciones	

OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN:

En esta instrucción se describe la sistemática a seguir en el Delimitador para calcular el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos en recintos de pastos.

DESCRIPCIÓN

En aquellos recintos con uso Sigpac **PS, PR o PA**, en la ventana de “*Edición de recintos – Características del recinto*” estará activo el apartado “*Admisibilidad Pastos*” (Fig. 1).



Edición de recinto

Recinto actual

Referencia: 4 / 1 / 2 / 2 / 1 > 0

Datos de interés

Sup. Declarada: 446 A Sup. SigPac: 446 A

Perímetro: 1100.87 m Sup. Elegible: 0 A

Uso SigPac: PS SECANO CAP SigPac: 98

Características del Recinto Ayudas Agroambientales Ayudas Forestación F.Cas.


Características agronómicas

Cultivo: 059 - PASTOS < 5 Variedad: 008 - C.FORR.MONOF.

Secano/Regadío: Secano Tipo de semilla:

Residuos poda: ☐ Empleo para pastos en común

Solicitud ayuda

Solicita ayudas del Sistema Integrado: U 

Admisibilidad pastos

CAP Sigpac: 98 CAP declarado: 98

Coef. de revisión: 100 Superficie solicitada: 437

C. Aux. de revisión: 100

Observaciones

☐ Presenta alegación al SIGPAC


☐ Declara Aparcería (sup. Areas): A %

Revisado


☐ Recinto revisado

Aceptar Cancelar

Fig. 1

 <p>Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE</p>	<p align="center">INSTRUCCIÓN TÉCNICA "DELIMITADOR DE EXPLOTACIONES"</p>	<p>IT-3/13 Pág. 2 de 2.</p>
Título:	Coefficiente de Admisibilidad de Pastos	
Destinatarios:	Todos los usuarios del Delimitador de Explotaciones	

Las casillas que aparecen son las siguientes:

- **CAP Sigpac:** CAP publicado en Sigpac. Al modificarlo se marca automáticamente la casilla "*Presenta alegación SIGPAC*".
- **Coefficiente de revisión:** A determinar por el solicitante mediante autobaremación o aceptando el coeficiente auxiliar de revisión. Su modificación no implica marca de presenta alegación Sigpac.
- **Coefficiente Auxiliar de revisión:** Calculado por la Administración. En la barra de herramientas del DGE se encuentra el botón  "*Aceptar coeficientes de apoyo para admisibilidad de pastos*". Si se pulsa, el DGE detecta aquellos recintos de pastos de la explotación, y pregunta si desea aceptar el coeficiente auxiliar de revisión para todos ellos (Fig. 2). Si se está de acuerdo, se pulsa en "Sí".




Fig. 2

- **CAP declarado:** el resultado del producto **CAP SIGPAC x Coeficiente de revisión**. El DGE lo calcula automáticamente al modificar el CAP SIGPAC y/o el coef. de Revisión.
- **Superficie solicitada:** el resultado del producto **Sup. Declarada x CAP declarado**.