 <p>Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE</p>	<p align="center">INSTRUCCIÓN TÉCNICA "DELIMITADOR DE EXPLOTACIONES"</p>	<p align="right">IT-1/13 Pág. 1 de 5.</p>
Título:	Acceso y carga de explotaciones de la Base de Datos Central	
Destinatarios:	Todos los usuarios del Delimitador de Explotaciones	


OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN:

En esta instrucción se describe la sistemática a seguir en el Delimitador para acceder a la Base de Datos Central y cargar una explotación directamente desde dicha base de datos.

DESCRIPCIÓN

A partir de la versión 6 del DGE se incorpora la opción **"Acceso a BD Central"**, de forma que se tendrá acceso a todas las explotaciones subidas a la BD central, sin necesidad de cargarlas a partir de la BD en local.

Previamente, se debe introducir la URL del servicio Web en *"Personalizar - Configuración - Configuración de recursos externos"* (Fig. 1):



DGE. Configuración

Configuración de ortofotos

Ortos locales

Carpeta de ortofotos: E:\SIGPAC_EECC_2008\ortos Explorar...

Ortos WMS (sólo para carga por defecto)

Título: Ortofotografía Color de Andalucía 2008-2009

URL: http://www.ideandalucia.es/wms/ortofoto2009?

Capa: oca10_2008-09

SRS: EPSG:23030 Formato: image/jpeg Versión: 1.1.1

Orto por defecto

☐ No cargar orto por defecto ☐ Orto local ☒ Orto WMS

Servicio WFS de recintos Sigpac

☐ Utilizar el servicio WFS para obtener recintos Sigpac

URL del servidor WFS: http://wlogic464.dap.es:8084/geoserver_2/wfs

Servicio web de explotaciones de PSU


URL del servidor web: ap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/PSU_WS/services/PSUWebService

Servicio de cobertura de admisibilidad de pastos

URL del servicio:

Aceptar Cancelar

Fig. 1

 <p>Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE</p>	<p align="center">INSTRUCCIÓN TÉCNICA "DELIMITADOR DE EXPLOTACIONES"</p>	<p>IT-1/13 Pág. 2 de 5.</p>
<p>Título:</p>	<p>Acceso y carga de explotaciones de la Base de Datos Central</p>	
<p>Destinatarios:</p>	<p>Todos los usuarios del Delimitador de Explotaciones</p>	


La URL es:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/PSU_WS/services/PSUWebService

En la pantalla de “**Acceso de usuario**”, se debe introducir su login y contraseña en las casillas correspondientes, que se harán visibles marcando la casilla “**Acceso a la BD central**” (Fig. 2). De esta forma tendrá acceso a todas las explotaciones de su entidad subidas a PSU.



Fig. 2

 <p>Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE</p>	INSTRUCCIÓN TÉCNICA “DELIMITADOR DE EXPLOTACIONES”	IT-1/13 Pág. 3 de 5.
Título:	Acceso y carga de explotaciones de la Base de Datos Central	
Destinatarios:	Todos los usuarios del Delimitador de Explotaciones	

A continuación, aparece la ventana **“Gestión de las explotaciones del puesto de captura”**. En la parte derecha de dicha ventana se muestran una serie de opciones. Para cargar una explotación desde la BD Central, la opción que se debe seleccionar es **“Cargar explotación PSU”** (Fig. 3):




Fig. 3

Al pulsar dicha opción, aparece la ventana **“Cargar explotación de PSU”** (Fig. 4), donde se muestra el listado de explotaciones subidas, con las siguientes columnas: CIF/NIF, Fecha de subida, Entidad, Provincia, Puesto de Captura y Fecha de solicitud, en el caso de que ya haya sido presentada.





Fig. 4

 <p>Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE</p>	<p align="center">INSTRUCCIÓN TÉCNICA "DELIMITADOR DE EXPLOTACIONES"</p>	<p align="right">IT-1/13 Pág. 4 de 5.</p>
Título:	Acceso y carga de explotaciones de la Base de Datos Central	
Destinatarios:	Todos los usuarios del Delimitador de Explotaciones	

En la parte derecha de esta ventana se ofrecen una serie de opciones:

- **Cargar explotación:** Se selecciona en el listado el CIF/NIF de la explotación que se pretende abrir y se pulsa "*Cargar explotación*".
- **Ver histórico explotaciones:** Se muestra un listado con las distintas versiones de una misma explotación que se han subido a la BD Central, permitiendo seleccionar la delimitación con la fecha de subida que nos interese (Fig. 5). Se pulsa en "*Aceptar*", y se abrirá esa delimitación concreta.




Fig. 5

- **Exportar listado:** Permite obtener el listado de explotaciones en formato CSV. Al pulsar esta opción, se muestra una ventana del explorador en la cual se indica donde se quiere guardar el fichero (Fig. 6). Se indica la ruta, se le da nombre al archivo (seguido de la extensión .CSV) y se pulsa "*Guardar*".





Fig. 6

 <p>Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE</p>	<p align="center">INSTRUCCIÓN TÉCNICA "DELIMITADOR DE EXPLOTACIONES"</p>	<p>IT-1/13 Pág. 5 de 5.</p>
Título:	Acceso y carga de explotaciones de la Base de Datos Central	
Destinatarios:	Todos los usuarios del Delimitador de Explotaciones	

- **Cargar por CIF/NIF:** Permite abrir una explotación introduciendo el CIF/NIF (Fig. 7). Esta opción es la que hay que usar para cargar la explotación de un nuevo cliente que no tramitó la solicitud con su Entidad la Campaña pasada.




Fig. 7

Importante: La/s letra/s del CIF/NIF debe ir en MAYÚSCULAS.